



Anleitung zur Installation der Files „hardlock-driver“ und „sentinel-driver“

Hier sind die Informationen, die Sie benötigen, um die beiden Dateien, die ihr Problem möglicherweise verursachen, **herunter zu laden und zu installieren**.

Bitte lesen Sie diese Beschreibung **bevor Sie irgendeinen Download beginnen**.

Bitte laden Sie beide Dateien (s.u.) in Ihren **Desktop** – sie sind dort besser zu finden.

Danach entpacken Sie beide Dateien und installieren sie.

Treiber-Datei	Name auf der KHA-Webseite	Download als	Installiert als (nach dem Entpacken)
Hardlock	Hlvdd file (hardlock driver)	HLDRV32.zip	Hldrv32.exe
Sentinel	Sentinel driver	Sentinel-730.zip	Sentinel protection Installer 730.exe

Nachdem Sie das Installationsprogramm HLDRV32.exe durchgeführt haben, muss sich die entstandene Datei HLVDD.DLL in folgendem Verzeichnis befinden: C:\Windows\System32, um den Schlüssel erkennen zu können.

Wenn nötig installieren Sie die „Application-CD“ erneut, erlauben Sie aber keinesfalls die Installation des Hardlock- und Sentinel-Treibers. Bitte drücken Sie auf „Cancel“ in diesem Teil der Installation, dann fahren Sie mit dem Rest der Installation fort, wenn andere Dateien von der CD verlangt werden.

Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel nicht an den Computer angeschlossen ist, während Sie den Sentinel-Treiber installieren.

Wenn Sie das Programm „Winzip“ (zum Entpacken der Dateien) nicht besitzen, können Sie es hier laden:

<http://www.winzip.com/downwz.htm>

Sie finden die benötigten Dateien unter folgender Adresse:

<http://www.kenthomeopathic.com/tech-win.html>

[Hlvdd file \(Hardlock driver\)](#)
Use when Windows users receive the error "the Hlvdd.dll file failed to install".
[Click here](#) to read more about this.

[Sentinel Driver](#)
[Click here](#) read more about this.

[Windows Indexer](#)